

GSX Gate Assigner

MSFS 2024 · GSX Pro

Handbuch

Deutsch

Gate Assigner plant den Flug ohne Simulator.
simPC auf dem MSFS-PC steuert GSX Pro.
Kontakt: info@gateassigner.online

GSX Remote Control

Gate Assigner schaltet GSX auf Remote Control.
Solange du Gate Assigner benutzt, ist das normale GSX-Menü nicht bedienbar.
GSX läuft dann nur über Gate Assigner.
Ohne Gate Assigner ist GSX ganz normal.

So hängt alles zusammen

Zwei Rechner: Gate Assigner darf auf einem PC ohne Simulator laufen. Der MSFS-PC hat nur simPC im CMD – kein extra Fenster nach der Anmeldung.

Gate Assigner

ohne MSFS
SimBrief, Gates, Ablauf
Netzwerk: Client

LAN · PIN

PC 1 · simPC

MSFS 2024 + GSX Pro
simPC.bat im CMD
Netzwerk: Host

1. SimBrief-ID in Gate Assigner speichern
2. Flugplan laden, Gate und Handling wählen
3. Zuweisung speichern, dann Start – erst dann GSX
4. Auf dem MSFS-PC simPC.bat starten und PIN eingeben
5. Gate Assigner: Netzwerk → Client → Verbinden
6. GSX Start: Ablauf starten, Fahrzeuge kommen
7. Nach der Landung setzt Gate Assigner Ziel-GSX automatisch

Gate Assigner

Oben steht die SimBrief-Leiste: Pilot-ID, Speichern, Flugplan laden. Darunter die Reiter.
Die Windows-Leiste hat Einstellungen, Netzwerk und Download.

SimBrief-Leiste bleibt oben auf jedem Reiter.

Reiter wechseln nie von selbst.

Auf Flug: Zuweisung speichern, dann Start – vorher steuert die App GSX nicht.

Handling ist Swissport International.

Die LAN-IP wird nie gespeichert.

Updates prüft Gate Assigner selbst, ohne sichtbare URL.

Reiter

Connection
MSFS, SimConnect, Active Sky, Steuerzentrale verbunden oder nicht.

Flug
Gate, Handling, Catering, Fuel, Blockzeit aus SimBrief.

Briefing
OFP-Karte ohne ATC-Frequenzen: SID, STAR, Fuel, Alternates.

Kabine
Licht, Zeichen, Temps (Fenix). Catering: Airline, Kontostand, Bestand, Service.

Flüge
Letzte Flüge mit Landing Rate. Kein Wiederherstellen-Button.

GSX Start
Abflug-Ablauf. Kein Deboarding. Stopp bricht GSX wirklich ab.

GSX Ziel
Kein Ablauf-Button. Dienste automatisch nach der Landung.

Abflug / Ankunft

GSX am Abflug

GSX Start ist der Abflug. Deboarding gibt es hier nie. Ablauf starten ist gesperrt, solange schon etwas läuft.



GSX am Ziel

- Kein Ablauf-Button am Ziel.
- Nach der Landung setzt Gate Assigner die Dienste automatisch.
- Follow-me, wenn auf Flug aktiviert.
- Lavatory und Water nach der Ankunft.
- Deboarding nur am Ziel, nie am Abflug.
- Wenn der Jetway schon dran ist, bricht die Sequenz nicht ab.

GSX Remote Control

Solange du Gate Assigner benutzt, ist das normale GSX-Menü nicht bedienbar.
Ohne Gate Assigner ist GSX ganz normal.

Kabine und Catering

Airline wählen, Kontostand behalten, Nachfüllen nur am Gate, Service in der Cruise, PDF-Abrechnung am Ziel.

Airline: Full Service oder Buy-on-Board (LH, SWISS, AUA, Eurowings …).

Kontostand bleibt nach jedem Start – auf 1 PC und auf 2 PCs mit gleichem PIN.

Nachfüllen nur wenn MSFS läuft und der Flieger am Gate steht.

GSX Water / Lavatory / Catering: Abzug erst wenn GSX fertig ist.

Service ab SimBrief-Reiseflughöhe: Wagen, Bestellungen, Duty Free, Presse, Tip.

Nach Ziel-GSX: Catering-PDF auf dem Desktop, optional zweiter Speicherort (DE/EN).

Zwei PCs, gleiche PIN

Die IP dieses PCs wird automatisch eingetragen und nie gespeichert. Deshalb kannst du Gate Assigner weitergeben.

Gate Assigner

Rolle: Gate Assigner

PIN eingeben

Port 8750

IP wird gefunden

Button: Verbinden

simPC

simPC.bat

Anmeldung im CMD

dieselbe PIN

Port 8750

kein extra Fenster

Zwei PCs, gleiche PIN

1. In Gate Assigner: Windows-Menü Netzwerk, PIN, Port 8750.
2. Auf dem MSFS-PC: simPC.zip entpacken, simPC.bat starten.
3. Im CMD dieselbe PIN eingeben. Status bleibt im CMD.
4. In Gate Assigner auf Verbinden. Connection zeigt verbunden.

Checkliste

- [ ] Gate Assigner startet, SimBrief-ID gespeichert
- [ ] Flugplan geladen, Bestätigung erscheint
- [ ] Gate und Swissport International gewählt
- [ ] Zuweisung speichern, dann Start
- [ ] simPC mit derselben PIN angemeldet
- [ ] Connection: Steuerzentrale verbunden
- [ ] GSX Start: GPU / Jetway / Water / Catering / Fuel / Boarding
- [ ] Kein Deboarding am Abflug
- [ ] Nach Landung Ziel-Dienste automatisch
- [ ] Catering-PDF am Ziel nach GSX
- [ ] Ohne Gate Assigner bleibt GSX ganz normal

GSX Remote Control

Gate Assigner schaltet GSX auf Remote Control.
Solange du Gate Assigner benutzt, ist das normale GSX-Menü nicht bedienbar.
GSX läuft dann nur über Gate Assigner.
Ohne Gate Assigner ist GSX ganz normal.